



## ecosol DES 4MIX

Detergente sanificante per cucina



**Nome del prodotto**

ecosol DES 4MIX

**Ambito del prodotto**

Igiene della cucina

### Descrizione del prodotto

Detergente sanificante ad alta concentrazione per cucina. Pulisce e sanifica in un unico passaggio. Omologazione e perizia secondo le direttive EN aggiornate. Senza QAV, pertanto ideale per l'uso quotidiano in tutti i settori della preparazione degli alimenti e per i relativi accessori.

### Unità imballo

2 x 1,3 l

nr. art. 4210102244

### Valore pH

alcalino

### Metodo d'uso e campo di impiego

Rimuovere lo sporco grossolano staccato. Applicare il prodotto sulle superfici e umidificare completamente. Per superfici a contatto diretto con gli alimenti, rimuovere i resti di prodotto con acqua pulita dopo averlo fatto agire per 5 minuti.


### Dosaggio

La soluzione da applicare può essere prodotta esclusivamente con il dispenser integral 4PURE/MIX di Hagleitner. Scegliere il dosaggio ottimale facendo riferimento al pittogramma sul dispenser.

Dosaggio per il settore alimentare, l'industria e strutture pubbliche, con omologazione e perizia in presenza di elevata sollecitazione nei seguenti rapporti di concentrazione-tempo: EN 1276 (battericida): 1,0% - 5 min, EN 1650 (levurocida): 0,5% - 5 min, EN 13697 (battericida, levurocida): 1,0% - 5 min, 1% - 5 min, EN 1650 (levurocida) 0,5% - 15 min. settore alimentare secondo DVG: 1% - 5 min / 0,75% - 30 min (battericida), 4% - 5 min (levurocida).

### Indicazioni di sicurezza

Adottare le comuni misure di protezione per la manipolazione di sostanze chimiche. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto. Conservare fuori dalla portata dei bambini.





Igiene della cucina

## ecosol DES 4MIX

Detergente sanificante per cucina

### Immagazzinamento

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.

### Unità di vendita

Cartone

### Scatola

2 pezzi

### Pallet "EUR"

290 pezzi/145 cartoni