



**ecosol DES 4MIX**  
Desinfizierender Küchenreiniger



<b>Produktname</b>	ecosol DES 4MIX
<b>Produktbereich</b>	Küchenhygiene

**Produktbeschreibung**

Hochkonzentrierter, desinfizierender Küchenreiniger. Reinigt und desinfiziert in nur einem Arbeitsschritt. Geprüft und begutachtet nach neuesten EN Richtlinien. Frei von QAV, daher ideal für die tägliche Anwendung in allen Bereichen der Lebensmittelzubereitung und deren Zubehör.

**Verpackungseinheit**

2 x 1,3 l Art.-Nr. 4210102244

**pH-Wert**

alkalisch

**Anwendung | Einsatzgebiet**

Lösen Grobschmutz entfernen. Produkt auf die Oberflächen auftragen und vollständig benetzen. Bei Oberflächen, die direkten Kontakt zu Lebensmittel haben, Produktreste nach der Einwirkzeit von 5 Minuten mit sauberem Wasser entfernen.

**Dosierung**

Die Anwendungslösung kann ausschließlich durch den Hagleitner integral 4PURE/ MIX Spender hergestellt werden. Optimale Dosierung laut Piktogramm am Spender auswählen.

Dosierung in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen; geprüft und begutachtet unter hoher Belastung in folgenden Konzentration-Zeit Relationen: EN 1276 (bakterizid): 1,0 % - 5 min, EN 1650 (levurozid): 0,5% - 5 min, EN 13697 (bakterizid, levurozid): 1,0% - 5 min, 1% - 5 min, EN 1650 (levurozid) 0,5% - 15 min. Food Sektor nach DVG: 1% - 5min / 0,75% - 30 min (bakterizid), 4% - 5min (levurozid).

**Sicherheitshinweis**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.





## ecosol DES 4MIX

Desinfizierender Küchenreiniger

### Lagerung

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern.

### Verkaufseinheit

Karton

### Überkarton

2 Stück

### Europalette

290 Stück / 145 Kartons